


Drucker-Management

Infos

- Druck-Warteschlangen können auf Computern installiert und deinstalliert werden
- Über "Alle Computer" können Druck-Warteschlangen vererbt werden
- Drucker lassen sich mit einem Klick aus der Cloud herunterladen (und hochladen)
- Vorhandene Druck-Warteschlangen können exportiert werden
- Standard-Drucker können gesetzt werden




Druck-Warteschlange erstellen

Eine Druck-Warteschlange kann via Drag & Drop erstellt werden:

- Wird die Druck-Warteschlange auf "Alle Computer" gezogen, wird sie auf allen Computern erstellt (Vererbung)
 - Ist die Druck-Warteschlange bereits vorhanden, wird sie nur als vererbt gekennzeichnet
 - Fehlt die Druck-Warteschlange, wird sie erstellt

Dies wird immer geplant - es ist somit egal, ob der Computer läuft oder ausgeschaltet ist




Druck-Warteschlange löschen

Druck-Warteschlangen lassen sich über das Context-Menü löschen:


- Hierbei ist auch eine Mehrfach-Auswahl möglich (z.B. mit gedrückter STRG-Taste)

Dies wird immer geplant - es ist somit egal, ob der Computer läuft oder ausgeschaltet ist



Drucker exportieren

Drucker-Warteschlangen können über das Context-Menü exportiert werden:



Es öffnet sich folgender Dialog:

- Der Drucker-Treiber kann exportiert werden, wenn er nicht bereits vorhanden ist
- Die Einstellungen der Druckwarteschlange können exportiert und benannt werden
- Die Druckwarteschlange kann exportiert und benannt werden

- Der Drucker kann angelegt und benannt werden

Export von: 'Anm MFC', Treiber: 'Brother MFC-L8690CDW series'

☐ Vorhandenen Treiber verwenden
 ☒ Treiber exportieren

☒ Einstellung exportieren:

Einstellungs-Name* Schacht 1 Din A4
 Druckerschacht Schacht 1
 Papiergröße Din A4
☐ Duplex

☒ Druckwarteschlange exportieren:

Warteschlangen-Name* Anm MFC

☐ Vorhandenen Drucker verwenden:





☒ Neuen Drucker anlegen:



Anzeige-Name* Anm MFC
 IP-Adresse* 192.168.0.98

Standard-Drucker setzen

Standard-Drucker können über den Stift-Button geändert werden:


Server-DC

Name	Port
 Anm Blanko	192.168.0.99
 Anm MFC	192.168.0.98
 Microsoft Print to PDF	PORTPROMPT:
 Microsoft XPS Document Writer	PORTPROMPT:


 Standard-Drucker
 Microsoft Print to PDF 

DEV\Administrator

Es öffnet sich ein kleiner Dialog, mit dem der Standard-Drucker gesetzt werden kann:



Revision #3

Created 16 October 2022 08:55:28 by Dennis Hempel

Updated 25 October 2022 17:58:16 by Dennis Hempel